



MISE A JOUR DU D540


1. Télécharger les fichiers de mise à jour à l'adresse suivante :
http://www.storex.fr/download/D540_19062013.rar
2. Copier les deux fichiers (**update_spi_mc_20130107.zip** & **update_Storex_20130617.zip**) sur une clé USB.
3. Renommer le fichier « **update_spi_mc_20130107.zip** » en « **update.img** ».
4. Connectez la clé USB au **D540**.
5. Sélectionnez l'icône « **Applications** » en haut à droite de l'écran.




6. Sélectionnez l'application « **Upgrade** ».



7. Sélectionnez l'option « **Local Update** » puis « **update.img** ».




8. Sélectionnez « **OK** » pour lancer le processus de mise à jour du **D540**.




9. Il faut ensuite répéter le même processus avec le fichier « **update_Storex_20130617.zip** ». Recommencer depuis l'étape N°3 en renommant le fichier « **update_Storex_20130617.zip** » en « **update.img** ».

UPDATING D540


1. Download the update files on the link below :
http://www.storex.fr/download/D540_19062013.rar
2. Copy the files (**update_spi_mc_20130107.zip** & **update_Storex_20130617.zip**) into an USB stick.
3. Rename the file « **update_spi_mc_20130107.zip** » in « **update.img** ».
4. Connect the USB stick into the **D540**.
5. Select the « **Applications** » icon on the top of the right on the screen.




6. Select « **Upgrade** » application.



7. Select « **Local Update** » option then « **update.img** ».




8. Select « **OK** » in order to launch the update process of **D540**.




9. You have to repeat the same process with the « **update_Storex_20130617.zip** » file. Restart the process at step N°3 and rename the « **update_Storex_20130617.zip** » file into « **update.img** ».

ATUALIZAÇÃO DO D540


1. Baixe os ficheiros de atualização no endereço abaixo mencionado :
http://www.storex.fr/download/D540_19062013.rar
2. Copie os ficheiros (**update_spi_mc_20130107.zip** & **update_Storex_20130617.zip**) numa pen USB.
3. Renomear o ficheiro « **update_spi_mc_20130107.zip** » em « **update.img** ».
4. Conecte a pen USB ao **D540**.
5. Selecione o ícone « **Aplicações** » no canto superior direito do ecrã.




6. Selecione a aplicação « **Upgrade** ».



7. Seleccione « **Local Update** » e « **update.img** ».




8. Seleccione « **OK** » para lançar o processo de atualização do **D540**.




9. Tem que repetir o mesmo processo com o ficheiro « **update_Storex_20130617.zip** ». Reinicie o processo a etapa N ° 3 e renomear o Reinicie o processo a etapa N ° 3 e renomear o ficheiro « **update_Storex_20130617.zip** » em « **update.img** ».

ACTUALIZACIÓN DEL D540


1. Descargar los archivos de actualización en el siguiente enlace:
http://www.storex.fr/download/D540_19062013.rar
2. Copiar el archivo (**update_spi_mc_20130107.zip** & **update_Storex_20130617.zip**) en una llave USB.
3. Cambie el nombre del archivo « **update_spi_mc_20130107.zip** » para « **update.img** ».
4. Conecte la memoria USB en **D540**.
5. Seleccione el icono «**Aplicaciones**» en la parte superior de la derecha de la pantalla.




6. Seleccione el aplicación « **Upgrade** ».



7. Seleccione el opción « **Local Update** » y « **update.img** ».



8. Seleccione « **OK** Con el fin de iniciar el proceso de actualización del **D540**.



9. Hay que repetir el mismo proceso con el archivo « **update_Storex_20130617.zip** ». Reiniciar el proceso en el paso N ° 3 y cambie el nombre « **update_Storex_20130617.zip** » para « **update.img** ».